

Outlook - E-Mail-Postfach (POP3/SMTP)

! Bitte beachten Sie:

Outlook bietet Ihnen die Möglichkeit eine **Test-E-Mail** zu versenden. Diese wird jedoch von unserem Server **abgelehnt**, da sie nicht den Vorgaben einer korrekt adressierten E-Mail entspricht. Eine Fehlermeldung beim Versand der Test-E-Mail hat jedoch **keinen Einfluss auf den generellen E-Mail-Versand** mit Ihrem E-Mail-Programm.

Nach der Einrichtung oder Veränderung eines E-Mail-Postfachs müssen Sie ca. 3 Stunden warten, bevor darauf zugreifen können.

Um Ihre E-Mails über Outlook empfangen und versenden zu können gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Schritt** Klicken Sie zunächst im Menü auf Extras und wählen Sie dann E-Mail-Konten....
:




Abbildung 1: Menü 'Extras'

- 2. Schritt** Im nun folgenden Fenster wählen Sie zunächst aus, dass Sie ein neues Konto anlegen möchten und tragen daraufhin Ihre entsprechenden Daten aus dem [1&1 Control-Center](#) wie folgt ein:

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Abbildung 2: E-Mail-Konten

! Bitte beachten Sie:

Der [> Postfachname](#) bzw. Benutzername auf dem Screenshot ist willkürlich gewählt. Für Ihr E-Mail-Konto benötigen Sie immer den Postfachnamen aus dem [>> 1&1 Control-Center](#).

Außerdem darf der Punkt Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) **nicht aktiviert** werden!

- 3. Schritt** Um auch das Versenden von E-Mails über dieses neue Konto zu ermöglichen, klicken Sie bitte anschließend auf Weitere Einstellungen... und wechseln dort in den Reiter Postausgangsserver; dort aktivieren Sie bitte die erste Auswahlbox.




Abbildung 3: Authentifizierung am Postausgangsserver (SMTP)

! Hinweis:

Unter Erweitert kann alternativ (nach RFC 2476) auch SMTP-Port 587 eingestellt werden.

- 4. Schritt** : Schließen Sie dieses Fenster nun einfach mit OK und klicken Sie im vorhergehenden auf Weiter und schließlich auf Fertig stellen - das Konto ist nun eingerichtet und kann genutzt werden.